# beidseitiges Drucken/Duplex-Drucken

Ein paar Infos vorab:

Diese Anleitung funktioniert nur für Windows 10!

Sie müssen diese Schritte mit jedem einzelnen Drucker den sie verwenden wiederholen.

Möglicherweise müssen sie in einigen Programmen beim Drucken auswählen, dass sie beidseitig Drucken wollen.

#### Schritt 1.

Gehen sie zu "Geräte und Drucker". Start->Einstellungen->Geräte->Geräte und Drucker

#### Schritt 2.

Finden sie heraus welches Modell ihr Drucker ist.

Schritt3.

Folgen sie der Anleitung für jeweiliges Modell.

### **Brother-Modell:**

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Einstellung "Duplex / Broschüre" auf "Duplex" stellen
- 4. Mit "OK" schließen



# Canon iR C2380, Canon iR-ADV C2225, Canon MF8500C Series: (Canon MF8500C wird nur bis Schritt 4 benötigt.)

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Einstellung "Beidseitiger Druck" auf "Lange Seite" stellen

Layout Papier/Qualität	
Ausrichtung:	
Beidsettiger Druck:   원 Lange Seite	Seite 1 Seite 2
	Erweitert
	OK Abbrechen Übernehmer

4. Mit "OK" schließen

- 5. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 6. Linksklick auf "Druckereigenschaften"
- 7. Linksklick auf den Tab "Geräteeinstellungen"

Farbverwaltung	Sicherheit		Geräteeinstellungen
Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweitert

8. Unter "Installable Options", "Zweiseitig drucken:" auf "An"

Geräteeinstellungen für Canon	iR C2380/C	2550 Class Driver
🛓 🚊 Zuordnung zwischen Papier	format und	l Ausgabeschacht
Manuelle Papierzufuhr:	A4	$\sim$
🗄 👘 Installable Options		
Monochrom: Aus		
Zweiseitig drucken: <u>An</u>		

### Canon iR-ADV C3330:

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Unter dem Tab "Grundeinstellungen" die Option "Einseitiger Druck/Doppelseitiger Druck/Broschürendruck:" auf "Doppelseitiger Druck" stellen



- 4. Mit "OK" schließen
- 5. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 6. Linksklick auf "Druckereigenschaften"
- 7. In den Tab "Geräteeinstellungen" wechseln
- 8. Links an der Seite, unter "Endverarbeitungseinstellungen", Haken setzen bei "Doppelseitiger Druck"



9. Mit "OK" schließen

## **Epson Modell:**

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Einstellung "2-seitiges Drucken" auf "Auto (Bindung an langer Kante)" ändern.



4. Mit "OK" schließen

## HP Color LaserJet CP2025dn:

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Einstellung "Beidseitiger Druck" auf "Lange Seite" ändern

A Hochformat	~			
eidseitiger Druck:				
🕮 Lange Seite	~	Seite 1	Seite 2	
		_		
			U	

- 4. Mit "OK" schließen
- 5. Rechtsklick auf ihren Drucker
- 6. Linksklick auf "Druckereigenschaften"
- 7. Linksklick auf den Tab "Geräteeinstellungen"
- 8. Unter "Installable Options", "Duplex (Beidseitiger Druck):" ändern auf "Installiert"
- 9. Mit "OK" schließen

Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweite
Farbverwaltung	Sicher	heit	Gerateeinstellungen
Geräteeinstellu	ngen für HP Color	LaserJet CP202X	PCL6 Class Driver
Zuordnung	zwischen Papierfo	rmat und Ausga	beschacht
Erster fr	eier Schacht: A4		~
Manuel	ler Einzug (Schac: 4	4	
Schach	t 1: <u>A4</u>		
Schach	t 2: <u>A4</u>		
Schach	t 3: <u>A4</u>		
Schach	t 4: A4		
🔚 Installable	Options		
Duplex	, (Beidseitiger Druck)	: Installiert	
	()	- management	

## HP pagewide Pro 477dw MFP:

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. Einstellung "Beidseitiger Druck" auf "Ja, umdrehen" ändern

Druckverknüpfungen	Papier/Qualität	Effekte	Fertigstellung	Jobspeicherung	Farbe	Erweitert		
Eine Druckverknüpfu Druckeinstellungen, o werden können. Verknüpfungen zum I	ng ist eine Samml die mit einem einze Drucken:	ung gespe sinen Klick	icherter angewendet		E			
Werksein	nstellungen		^			•		
Allgemeir	nes normales Druc	ken		Paniatornal			210 - 297	
Distant	-bl			A4			210 × 237 1111	
Brierumse	chiag			Papierquelle				
E			Drucker autom. A	~				
Karton/Schwer				Papiersorte:				
88				Nicht bestimmt			~	
Etiketten			Beidseitiger Druck					
				Ja, umdrehen			~	
EcoSMART-Einstellungen			Seiten pro Blatt:					
			Ŷ	1 Seite pro Blatt			~	
Speichern unter Löschen 7		7	niicksetzen	In Graustufen drucken				
o point off a north	Lorence		anderesectori	Aus			~	
hp				Info			Hilfe	
				0	K	Abbreche	n Übernehm	

- 4. Mit "OK" schließen
- 5. Rechtsklick auf ihren Drucker
- 6. Linksklick auf "Druckereigenschaften"
- 7. In den Tab "Geräteeinstellungen" wechseln
- 8. Die Einstellung "Duplexer" auf "Installiert" ändern

Allgemein	Freigabe	Anschlüsse	Erweitert
Farbverwaltung	Sicherheit	Geräteeinstellungen	Info
		Jetzt aktualisiere	n
Fach 3		Nicht installiert	~
Fach 4		Nicht installiert	$\sim$
Duplexer		Installiert	~
Jobspeicherung		<automatisch></automatisch>	~
Mopiermodus		Aktivieren	$\sim$
Sicheres Drucken		<automatisch></automatisch>	~
(hp)			
		OK Abbre	chen Übernehmen

Kyocera: ECOSYS M2030dn, FS-1370DN, FS-C5150DN, TASKalfa 3051 ci, TASKalfa 3252 ci:

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckereinstellungen"
- 3. Einstellung "Beidseitiger Druck:" auf "Lange Seite" ändern

Layout	Papier/Qualität				
Beids	Anchformat Hochformat eitiger Druck: .ange Seite	 	Seite 1	Seite 2	
				E	rweitert
			ОК	Abbrechen	Übernehn

4. Mit "OK" schließen

# Kyocera TASKalfa 266 ci:

- 1. Rechtsklick auf Ihren Drucker
- 2. Linksklick auf "Druckeinstellungen"
- 3. In den Tab "Grundlagen" wechseln
- 4. Rechts bei der Einstellung "Duplex" das zweite Symbol auswählen, so dass der Punkt darunter ausgefüllt ist
- 5. Mit "OK" schließen

